

Microsoft Outlook 2016

Como cliente de IONOS tienes la posibilidad de crear una nueva cuenta de e-mail y configurar los servidores de e-mail de forma completamente automática. Para ello, procede del siguiente modo.

Ten en cuenta que los pasos difieren un poco dependiendo de si es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2016 o si tienes el programa ya configurado en la computadora.

Es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2016

- Abre Microsoft Outlook 2016. Se abrirá la ventana de bienvenida para iniciar el asistente de configuración.
- Introduce tu dirección de e-mail que deseas configurar en Microsoft Outlook 2016 ([Configurar una dirección de e-mail en el área IONOS](#)). Haz clic en **Conectar**.
- Outlook detectará automáticamente la configuración del servidor. Haz clic en **Conectar** para continuar.
- Introduce la contraseña de la cuenta de e-mail.
- Haz clic en **Aceptar** para completar la configuración.

Configurar manualmente una cuenta de e-mail en Microsoft Outlook 2016

Si la [configuración automática de tu cuenta de e-mail en Microsoft Outlook 2016](#) no funciona, puedes configurarla manualmente.

Ten en cuenta que los pasos difieren un poco dependiendo de si es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2016 o si tiene el programa ya configurado en la computadora.

Requisitos

- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).

Nota: en Microsoft Outlook 2016, puedes administrar varias cuentas de e-mail mediante [POP3](#) o [IMAP](#) (recomendado).

Si es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2016

- Abre Microsoft Outlook 2016. Se abrirá la ventana de bienvenida para iniciar el asistente de configuración.
- Introduce tu dirección de e-mail que deseas configurar en Microsoft Outlook 2016.
- Haz clic en Opciones avanzadas y activa la opción Permitirme configurar manualmente mi cuenta. Haz clic en **Continuar**.
- Se está preparando la configuración manual. Esto puede tardar un momento.
- Verás la página Elegir el tipo de cuenta. Selecciona el tipo deseado: [POP](#) o [IMAP](#) (recomendado). Si deseas leer y recibir e-mails en cualquier momento en cualquier lugar, escoge el tipo de cuenta IMAP. Si solo gestionas los mensajes de e-mail en tu PC, debes seleccionar POP3.
- Independientemente de si seleccionaste POP o IMAP, deberás ahora introducir la información requerida para los servidores entrante y saliente. A continuación, tenemos recopilados los datos necesarios para IMAP y POP:

CORREO ENTRANTE

Servidor imap.ionos.mx

Puerto 993

Marcar "Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)"

IMAP Configuración de cuentas

CORREO SALIENTE

Servidor smtp.ionos.mx

Puerto 587

Método de cifrado TLS

CORREO ENTRANTE

CORREO SALIENTE

Servidor pop.ionos.mx

Puerto 995

Marcar "Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)"

POP Configuración de cuentas

CORREO SALIENTE

Servidor smtp.ionos.mx

Puerto 587

Método de cifrado TLS

- En la siguiente página deberás introducir la contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail en el área IONOS. Haz clic en **Conectar**.
- Se están cargando los siguientes pasos del asistente. Se abrirá una pequeña ventana con un resumen de los datos introducidos (servidor, nombre de usuario, contraseña). Por defecto, tu nombre de usuario corresponde a tu dirección de e-mail. Si lo deseas, aquí tiene la opción de modificar el nombre de usuario. Haz clic en **Aceptar**.

La configuración finalizó. Desmarca la opción Configurar Outlook Mobile en mi teléfono también y haz clic en **Aceptar**. Accederás a tu buzón de e-mail en Microsoft Outlook 2016. Si deseas configurar tu cuenta de e-mail en el dispositivo móvil, aquí encontrarás las instrucciones correspondientes para [Android](#) y [iOS](#).

Si ya configuraste Microsoft Outlook 2016

- Abre Microsoft Outlook 2016 y en el menú arriba haz clic en **Archivo**.
- Se abrirá la ventana Información de cuentas. Haz clic en el botón **+ Agregar cuenta**.
- En la ventana que se abre, haz clic en Configuración manual o tipos de servidores adicionales. Haz clic en **Siguiente**.
- Verás la página Elegir servicio. Selecciona la opción [POP](#) o [IMAP](#). Haz clic en **Siguiente**.

- Ahora deberás introducir la información requerida, pero primero (debajo de Información del servidor) selecciona el tipo de cuenta deseado: [POP](#) o [IMAP](#) (recomendado). Si deseas leer y recibir e-mails en cualquier momento en cualquier lugar, escoge el tipo de cuenta IMAP. Si solo gestionas los mensajes de e-mail en tu PC, debes seleccionar POP3.
- Introduce ahora la información requerida según la tabla que ves a continuación.

Nota

En esta tabla verás los datos necesarios para IMAP. Si deseas utilizar POP3, escoge como tipo de cuenta POP3 y como servidor de correo entrante pop.ionos.mx. Los otros ajustes son los mismos que para IMAP.

INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO

Tu nombre	Ingresa un nombre de tu elección.
Dirección de e-mail	La dirección de e-mail completa que deseas configurar en Outlook 2016

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR

Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante	imap.ionos.mx
Servidor de correo saliente (SMTP)	smtp.ionos.mx

INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN

Nombre de usuario	Nombre de tu cuenta de e-mail
Contraseña	La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail en el área IONOS

INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Dado que esta función no es compatible con nuestros servidores de correo, por favor, no marques esta casilla.

- Haz clic en **Más configuraciones**. En la pestaña Servidor de salida, selecciona Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación. Selecciona la opción Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. A continuación, cambia a la pestaña Avanzadas para configurar el cifrado (véase siguiente paso).

Configuración SSL

Configuración SSL para IMAP

Te encuentras en la pestaña Avanzadas. Ingresa los datos para los servidores de correo de entrada y de salida:

	NÚMERO DE PUERTO DEL SERVIDOR	USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA
Servidor de entrada (IMAP)	993	SSL
Servidor de salida (SMTP)	587	TLS

Configuración SSL para POP3

Te encuentras en la pestaña Avanzadas. Ingresa los datos para los servidores de correo de entrada y de salida:

	NÚMERO DE PUERTO DEL SERVIDOR	USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA
Servidor de entrada (IMAP)	995	Marcar "Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)"
Servidor de salida (SMTP)	587	TLS

- Completa el proceso con **Aceptar**.
- Deberás encontrarte de nuevo en la página de resumen de la configuración de tu cuenta de e-mail y ver a la izquierda toda la información que acabas de ingresar.
- A la derecha, haz clic en **Probar configuración de la cuenta...** para verificar que la cuenta puede enviar y recibir e-mails.
- Si la prueba falla, repite el procedimiento y asegúrate que toda la información está correcta. Si la prueba es exitosa, haz clic en el botón de **Cerrar**.
- Haz clic en **Siguiente**.
- Haz clic en **Finalizar**.

Ya solo te queda indicar el nombre de usuario y la contraseña tanto para el servidor entrante como saliente. Ahora, tu cuenta está configurada. Haz clic en **Aceptar** para empezar a gestionarla en Outlook.

Configurar automáticamente una cuenta de e-mail en Microsoft Outlook 2013

Como cliente de IONOS tienes la posibilidad de crear una nueva cuenta de e-mail y configurar los servidores de e-mail de forma completamente automática. Para ello, procede del siguiente modo:

- Abre Microsoft Outlook 2013 y añade una cuenta nueva. Para ello, haz clic en **Archivo > Agregar cuenta**. En la siguiente ventana, introduce tu nombre (libremente seleccionable), la dirección de e-mail deseada y la contraseña ([Configurar una dirección de e-mail en el área IONOS](#)).
- Haz clic en **Siguiente**. Outlook configurará tu cuenta de forma automática.
- Confirma todos los mensajes que se visualizarán hasta recibir el mensaje de confirmación.
- Haz clic en **Finalizar**.

Tu cuenta de e-mail ya está configurada. Ahora puedes acceder y administrar tus e-mails con Outlook.

Configurar manualmente una cuenta de e-mail en Microsoft Outlook 2013

Si la [configuración automática de tu cuenta de e-mail en Microsoft Outlook 2013](#) no funciona, puedes configurarla manualmente.

Ten en cuenta que los pasos difieren un poco dependiendo de si es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2013 o si tienes el programa ya configurado en la computadora.

Requisitos

- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).

Nota: en Microsoft Outlook 2013, puedes administrar varias cuentas de e-mail mediante [POP3](#) o [IMAP](#) (recomendado).

Si es la primera vez que abres Microsoft Outlook 2013

- Abre Microsoft Outlook 2013. Se abrirá la ventana de bienvenida para iniciar el asistente de configuración. Haz clic en **Siguiente**.
- En la siguiente ventana, se te pregunta ¿Desea configurar Outlook para que se conecte a una cuenta de correo? Selecciona Sí y haz clic en **Siguiente**.
- En la siguiente ventana, selecciona la opción Configuración manual o tipos de servidores adicionales. Haz clic en **Siguiente**.
- En la siguiente ventana Elegir servicio, selecciona la opción POP o IMAP. Haz clic en **Siguiente**.
- Ahora deberás introducir la información requerida, pero primero (debajo de Información del servidor) selecciona el tipo de cuenta deseado: [POP3](#) o [IMAP](#) (recomendado). Si deseas leer y recibir e-mails en cualquier momento en cualquier lugar, escoge el tipo de cuenta IMAP. Si solo gestionas los mensajes de e-mail en tu PC, debes seleccionar POP3.
- Introduce ahora la información requerida según la tabla que ves a continuación.

Nota

En esta tabla verás los datos necesarios para IMAP. Si deseas utilizar POP3, escoge como tipo de cuenta POP3 y como servidor de e-mail entrante pop.ionos.mx. Los otros ajustes son los mismos que para IMAP.

INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO

Su nombre

Ingresa un nombre de tu elección.

Dirección de correo electrónico

La dirección de e-mail completa que deseas configurar en Outlook 2013

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR

Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante	imap.ionos.mx
Servidor de correo saliente (SMTP)	smtp.ionos.mx

INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN

Nombre de usuario	Nombre de tu cuenta de e-mail
Contraseña	La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail en el área IONOS.
Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)	Dado que esta función no es compatible con nuestros servidores de correo, por favor, no marques esta casilla.

- Haz clic en **Más configuraciones**. En la pestaña Servidor de salida, selecciona Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación. Selecciona la opción Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. A continuación, cambia a la pestaña Avanzadas para configurar el cifrado (véase siguiente paso).

Configuración SSL

Configuración SSL para IMAP

Te encuentras en la pestaña Avanzadas. Ingresar los datos para los servidores de correo de entrada y de salida:

	NÚMERO DE PUERTO DEL SERVIDOR	USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA
Servidor de entrada (IMAP)	993	SSL

	NÚMERO DE PUERTO DEL SERVIDOR	USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA
--	-------------------------------	--

Servidor de salida (SMTP)	587	TLS
---------------------------	-----	-----

Configuración SSL para POP3

Te encuentras en la pestaña Avanzadas. Ingresas los datos para los servidores de correo de entrada y de salida:

	NÚMERO DE PUERTO DEL SERVIDOR	USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA
--	-------------------------------	--

Servidor de entrada (POP)	995	Marcar "Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)"
---------------------------	-----	---

Servidor de salida (SMTP)	587	TLS
---------------------------	-----	-----

- Completa el proceso con **Aceptar**.
- Deberás encontrarte de nuevo en la página de resumen de la configuración de tu cuenta de e-mail y ver a la izquierda toda la información que acabas de ingresar. A la derecha, haz clic en **Probar configuración de la cuenta...** para verificar que la cuenta puede enviar y recibir e-mails.
- Si la prueba falla, repite el procedimiento y asegúrate que toda la información está correcta. Si la prueba es exitosa, haz clic en el botón de **Cerrar**.
- Haz clic en **Siguiente**.
- Haz clic en **Finalizar**.

Tu cuenta de e-mail está configurada. Ahora puedes abrir Outlook 2013 y utilizar tu cuenta de correo.

Si ya configuraste Microsoft Outlook 2013

- Abre Microsoft Outlook 2013 y en el menú arriba haz clic en **Archivo**.
- Se abrirá la ventana Información de cuentas. Haz clic en el botón **+ Agregar cuenta**.
- En la ventana que se abre, haz clic en Configuración manual o tipos de servidores adicionales. Haz clic en **Siguiente**.
- Verás la página Elegir servicio. Selecciona la opción POP o IMAP. Haz clic en **Siguiente**.
- Ahora deberás introducir la información requerida, pero primero (debajo de Información del servidor) selecciona el tipo de cuenta deseado: [POP](#) o [IMAP](#) (recomendado).

Si deseas leer y recibir e-mails en cualquier momento en cualquier lugar, escoge el tipo de cuenta IMAP.

Si solo gestionas los mensajes de e-mail en tu PC, debes seleccionar POP3.

- Introduce ahora la información requerida según la tabla que ves a continuación.

Nota

En esta tabla verás los datos necesarios para IMAP. Si deseas utilizar POP3, escoge como tipo de cuenta POP3 y como servidor de e-mail entrante pop.ionos.mx. Los otros ajustes son los mismos que para IMAP.

Configurar una cuenta de e-mail en Outlook 2011 en un Mac

Para configurar una nueva cuenta de e-mail en Outlook 2011 en tu Mac.

Requisitos

- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).
 - Inicia Outlook 2011.
 - En el menú de Outlook haz clic en **Herramientas** y selecciona **Cuentas**.
 - En la ventana de **Agregar una cuenta**, haz clic en el ícono de **Cuenta de correo electrónico**.
 - Ingresa tu dirección de e-mail completa y la contraseña. Tan pronto como hayas introducido ambos, se visualizarán más campos de entrada.
 - Selecciona ahora el tipo de cuenta. Puedes elegir entre los tipos de cuenta **POP** o **IMAP** (recomendado):
Si deseas leer y recibir e-mails estés donde estés, o desde diferentes dispositivos, selecciona el tipo de cuenta IMAP.
Si sólo gestionas los e-mails en tu computadora, debes elegir POP3.

Ingresa los datos correspondientes:

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Dirección de correo electrónico	Tu dirección de e-mail completa
Contraseña	La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail
Nombre de usuario	Tu dirección de e-mail completa

SERVIDOR ENTRANTE (IMAP O POP3)

Tipo de cuenta	IMAP	POP3
Servidor entrante	imap.ionos.mx	pop.ionos.mx
Anular puerto determinado	No pongas una marca de verificación porque se utiliza el puerto predeterminado IMAP	No pongas una marca de verificación porque se utiliza el puerto predeterminado POP3
Usar SSL para conectar (recomendado)	Marca la casilla de verificación	Marca la casilla de verificación

SERVIDOR SALIENTE

Servidor saliente	smtp.ionos.mx
Anular el puerto predeterminado	Marca la casilla de verificación e introduce 587
Usar SSL para conectar (recomendado)	Marca la casilla de verificación

- Verifica que todos los datos ingresados estén correctos. Si deseas, puedes modificar la descripción de la cuenta y tu nombre.
- Tu cuenta está lista para recibir e-mails. Para asegurarte de que el envío también funciona, ajusta la configuración del servidor de e-mail saliente. Para ello, haz clic en **Avanzadas**.
- En Autenticación, selecciona la opción Usar información del servidor entrante y confirma con **Aceptar**.

Tu cuenta de e-mail ya está lista. Ahora puedes probar que todo funcione bien, por ejemplo, enviándote un e-mail a ti mismo. Si esto no funciona, vuelve a comprobar los ajustes.

Configurar una cuenta de e-mail en Apple iOS 12

Aprende a configurar una cuenta de e-mail en un Apple iPhone o iPad con la versión iOS 12.

Requisitos

- Necesitas acceso a Internet.
- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).
 - Selecciona Ajustes en la pantalla de inicio.
 - Selecciona Contraseñas y cuentas.
 - En la sección Cuentas, selecciona Añadir cuenta.
 - Selecciona Otra.
 - Selecciona Añadir cuenta de correo.
 - Introduce tu nombre en Nombre, tu dirección de e-mail en Correo y tu contraseña en Contraseña. La descripción es opcional. Pulsa Siguiente.
 - Selecciona el tipo de cuenta: **POP3** o **IMAP** (recomendado).
Si deseas utilizar IMAP, en Nombre de host, introduce `imap.ionos.mx` y si deseas utilizar POP3, utiliza `pop.ionos.mx`. Los demás datos son los mismos independientemente del tipo de cuenta seleccionado.
 - Introduce los datos de tu cuenta de e-mail según la información que ves en la tabla a continuación.

CONFIGURACIÓN

LO QUE DEBES INTRODUCIR

Nombre de host

`imap.ionos.mx`

Nombre de usuario

La dirección de e-mail completa de tu cuenta de e-mail

Contraseña

La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail

Servidor correo saliente (para recibir e-mails)

CONFIGURACIÓN	LO QUE DEBES INTRODUCIR
Nombre de host	smtp.ionos.mx
Nombre de usuario	La dirección de e-mail completa de tu cuenta de e-mail
Contraseña	La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail

Servidor correo saliente (para enviar e-mails)

La cuenta de e-mail se configura automáticamente con cifrado SSL. El dispositivo realiza la configuración en segundo plano. Ya no tienes que configurar nada manualmente. Encontrarás más información al respecto [en este artículo](#).

Configurar una cuenta de e-mail en Apple iOS 7/8/9

Aprende a configurar una cuenta de e-mail en un Apple iPhone, iPod o iPad con la versión iOS 7, 8 o 9.

Requisitos

- Necesitas acceso a Internet.
- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).
 - Selecciona Ajustes en la pantalla de inicio.
 - Selecciona Correo, contactos, calend.
 - Selecciona Añadir cuenta.
 - Selecciona Otro.
 - Selecciona Añadir cuenta de correo.
 - Introduce tu nombre en Nombre, tu dirección de e-mail en Correo y tu contraseña en Contraseña. La descripción es opcional. Pulsa Siguiente.
 - Selecciona el tipo de cuenta: **POP3** o **IMAP** (recomendado).
Si deseas utilizar IMAP, en Nombre de host, introduce imap.ionos.mx y si deseas utilizar POP3,

utiliza pop.ionos.mx. Los demás datos son los mismos independientemente del tipo de cuenta seleccionado.

- Introduce los datos de tu cuenta de e-mail según la información que ves en la tabla a continuación.

CONFIGURACIÓN

LO QUE DEBES INTRODUCIR

Nombre de host

imap.ionos.mx

Nombre de usuario

La dirección de e-mail completa de tu cuenta de e-mail

Contraseña

La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail

Servidor correo saliente (para recibir e-mails)

CONFIGURACIÓN

LO QUE DEBES INTRODUCIR

Nombre de host

smtp.ionos.mx

Nombre de usuario

La dirección de e-mail completa de tu cuenta de e-mail

Contraseña

La contraseña que asignaste al configurar la dirección de e-mail

Servidor correo saliente (para enviar e-mails)

La cuenta de e-mail se configura automáticamente con cifrado SSL. El dispositivo realiza la configuración en segundo plano. Ya no tienes que configurar nada manualmente. Encontrarás más información al respecto [en este artículo](#).

- Finaliza la configuración pulsando **Guardar**.

Configurar una cuenta de e-mail en un dispositivo Android (Android 9 (Pie))

En este artículo te ayudamos a configurar la recepción y el envío de mensajes de e-mail en tu dispositivo Android (versión Android 9 (Pie)). Encontrarás las instrucciones para otras versiones de Android [aquí](#).

Requisitos

- Tienes una [dirección de e-mail configurada](#).
- Tienes a mano los [datos de tu cuenta de e-mail](#).
- En tu smartphone, tienes acceso a Internet.

Nota

Ten en cuenta que existen varias versiones del sistema operativo Android que se usan en smartphones de diferentes fabricantes (p. ej. Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei etc.).

En este artículo, la configuración de la cuenta de e-mail se describe utilizando Android 9 (Pie) en un teléfono Samsung Galaxy S9. Las denominaciones para las acciones y elementos del menú pueden diferir ligeramente en otras versiones de Android y otros modelos de smartphone ([¿Qué versión de Android tengo?](#)).

- Desliza hacia arriba para acceder al menú en el que ves todas las aplicaciones instaladas en tu smartphone.
- Selecciona la aplicación Correo electrónico (puede que se encuentre en la carpeta Samsung).
- En la página Configurar correo electrónico, selecciona Otros.
- Introduce tu dirección de correo electrónico y la contraseña correspondiente.
- A continuación, debes seleccionar el tipo de cuenta deseado:
 - Cuenta [POP3](#) (Si deseas gestionar los mensajes de e-mail en solo un dispositivo; no recomendado)
 - Cuenta [IMAP](#) (Si deseas leer y recibir e-mails en varios dispositivos; recomendado)
 - Microsoft Exchange ActiveSync
- Introduce un nombre de usuario deseado y, después, la configuración del correo entrante y saliente. En la tabla que ves a continuación, tenemos preparada toda la información que necesitarás para realizar la configuración:

CONFIGURACIÓN	PARA IMAP	PARA POP3
Servidor	imap.ionos.mx	pop.ionos.mx
Tipo de seguridad	SSL	SSL
Puerto	993	995

Servidor entrante (para recibir correos)

CONFIGURACIÓN	LO QUE DEBE INTRODUCIR
Servidor SMTP	smtp.ionos.mx
Tipo de seguridad	TLS
Puerto	587
Autenticar para enviar correos	Activar
Nombre de usuario	La dirección de e-mail completa de su cuenta de e-mail (p.ej.: ejemplo@ionos.mx)
Contraseña	La contraseña que introdujiste al configurar la dirección de e-mail

Servidor saliente (para enviar correos)

- Pincha **Iniciar sesión** para finalizar la configuración.

Tu cuenta de e-mail está configurada y puedes usarla inmediatamente.

Configurar una cuenta de e-mail automáticamente en Thunderbird

Este artículo te mostrará cómo configurar tu cuenta de e-mail en Mozilla Thunderbird.

Estas instrucciones se basan en la versión 60.6.1 de Thunderbird. Si estás usando otra versión, los pasos aquí descritos pueden diferir ligeramente.

Requisitos

- Tienes una cuenta de e-mail de IONOS configurada.
- Instalaste [Thunderbird](#) en tu computadora.
 - Inicia Thunderbird.
 - En la página principal, debajo de Configurar una cuenta:, haz clic en Correo electrónico.
 - En la ventana Crear una dirección de correo existente, escribe tu nombre, la dirección de e-mail que deseas utilizar con Thunderbird y la contraseña de tu dirección de e-mail. Por favor, no introduzcas una nueva contraseña aquí. Utiliza la contraseña que introdujiste al configurar la dirección de e-mail en IONOS. Si no deseas volver a introducir tu contraseña cada vez que envíes o recibas nuevos mensajes de e-mail, deja marcada la casilla Recordar contraseña. Haz clic en **Continuar**.
 - Thunderbird ahora busca automáticamente los servidores de e-mail en la base de datos de proveedores de servicios de Internet e ingresa los servidores de IONOS.
 - Ahora puedes elegir si deseas acceder a tus e-mail a través de [POP](#) o [IMAP](#) (recomendado). Después, haz clic en **Crear cuenta**.

La configuración automática finalizó. Verás la nueva cuenta agregada en el lado izquierdo de la pantalla de Thunderbird.

Nota

Si surgen problemas durante la configuración automática, configura tu nueva cuenta de e-mail manualmente. Encontrarás las instrucciones correspondientes en el artículo [Configurar una cuenta de correo manualmente en Thunderbird](#).